Guida creazione connessione VPN su Windows XP

Accedere al pannello di controllo e cliccare su Connessioni di rete



Cliccare sulla voce Crea una nuova connessione



Alla comparsa della finestra Creazione guidata nuova connessione cliccare su avanti

Creazione guidata nuova	connessione
S	Creazione guidata nuova connessione
	Questa procedura guidata consente di:
	Connettere il computer a Internet.
1 9 10 0	 Connettere il computer a una rete privata, come una rete aziendale.
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	 Installare una rete domestica o una piccola rete aziendale.
	Per connettersi a una rete senza fili, visualizzare le <u>ret;</u> senza fili rilevate.
	Per continuare, scegliere Avanti.
	< Indietro Avanti > Annulla

Scegliere l'opzione Connessione alla rete aziendale

h	Scegliere l'operazione da effettuare.
	O Connessione a Internet
	Consente di connettere il computer a Internet e di esplorare il Web e leggere la posta elettronica.
	📀 Connessione alla rete aziendale
	Consente di connettere il computer a una rete aziendale, mediante connessione remota o VPN e di lavorare da casa, da una filiale o da un'altra ubicazione.
	🔘 Installazione di una rete domestica o di una piccola rete aziendale
	Consente di connettere il computer a una rete domestica o a una piccola rete aziendali esistente o di installarne una nuova.
	🔘 Installazione di una connessione avanzata
	Consente di connettere il computer direttamente a un altro computer mediante la porta seriale, parallela o a infrarossi o di impostarlo per consentire la connessione di altri computer.

Selezionare Connessione VPN

Connessione di rete	×
Scegliere la modalità di conne	essione alla rete aziendale.
Crea la seguente connessione	3.
O Connessione remota	
Consente di connettere il linea telefonica oppure me	computer alla rete mediante un modem e una normale ediante una linea ISDN.
Connessione VPN	
Consente di connettere il Private Network) su Interr	computer alla rete mediante una connessione VPN (Virtual iet.

Inserire come nome connessione *Connessione Neco*

Nome connessione Specificare un nome per la con	nnessione alla rete aziendale.
Immettere un nome per la conne	ssione nella seguente casella.
Nome società	
Connessione Neco	
Ad esempio, è possibile immetter effettuerà la connessione.	e il nome della rete aziendale o del server a cui si

Nella finestra che segue selezionare come opzione Non effettuare prima alcuna connessione

Windows è in grado di assicurare pubblica.	che prima avvenga la connessione alla rete
È possibile effettuare automaticar prima di stabilire la connessione v	nente una connessione a Internet o altre reti pubbliche irtuale.
Non effettuare prima alcun	a connessione
O Connetti automaticamente	a:
	× .

Inserire come nome host: *internet.neco*

Selezione server V Indicare il nome c	/PN o l'indirizzo del server VPN.
Digitare il nome h	ost o l'indirizzo IP del protocollo internet del computer a cui si sta
effettuando la cor	nnessione.
Nome host o indir	izzo IP (ad esempio microsoft.com o 157.54.0.1):
internet.necd	
N.	

Spuntiamo l'opzione Aggiungi collegamento a questa connessione sul desktop

Creazione guidata nuov	a connessione
S.	Completamento della Creazione guidata nuova connessione
	Sono state eseguite le operazioni necessarie per la creazione della seguente connessione:
	Connessione Neco Condividi con tutti gli utenti del computer
	La connessione verrà salvata nella cartella Connessioni di rete.
	Aggiungi collegamento a questa connessione sul desktop
	Per creare la connessione e terminare la procedura guidata, scegliere Fine.
	< Indietro Fine Annulla

Una volta completata la creazione della connessione sul desktop comparirà la seguente icona



Connessione Neco

Cliccando sull'icona e comparirà la seguente finestra

Connessione	a Connessione Neco 🛛 🖓 🔀
Nome utente:	nomeutente
Password:	•••••
Salva nom Solo ut Qualsia	e utente e password per gli utenti seguenti: ente corrente si utente
Connetti	Annulla Proprietà ?

Inserire come Nome Utente e Password quelle fornite dal Team NECO,

spuntare l'opzione Salva nome utente e password per gli utenti seguenti,

cliccare su connetti.

Ogni qual volta ci si vuole connettere bisogna prima connettersi al nodo Wifi NECO e successivamente bisogna connettersi alla rete VPN andando sul desktop e cliccando su *Connessione Neco*